



De redactiehulp in Windows draait op offline Word-versies vanaf 2010.



- (1) Sluit Word helemaal af en steek de usb-stick in je computer.
- (2) Open Word en klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.
- (3) Ga na of in de rechterkolom de optie 'Ontwikkelaars' is aangevinkt.
- (4) Druk op 'OK'.



- (5) Klik in de balk bovenaan op 'Ontwikkelaars'.
- (6) Selecteer 'Word-invoegtoepassingen'.
- (7) Klik op 'Toevoegen' en ga in de verkenner naar de KATERN-stick.
- (8) Selecteer 'KATERNredactiehulp(v25)-Windows.dotm' en klik op 'OK'.



- (9) Zorg ervoor dat 'KATERNredactiehulp(v25)-Windows.dotm' aangevinkt is en klik op 'OK'.
  - (10) Als er een beveiligingswaarschuwing verschijnt, klik dan op 'Inhoud inschakelen'.
- In de balk bovenaan vind je nu de KATERN-werkbalk die actief blijft zolang WORD is geopend. Als je WORD later opnieuw opstart, dan moet je enkel stappen 5-10 herhalen.

De redactiehulp op MacBook draait op offline Word-versies vanaf 2016.



- (1) Sluit Word helemaal af en steek de usb-stick in je computer.
- (2) Open Word en klik op Word > Voorkeuren > Lint en werkbalk.
- (3) Ga na of in de rechterkolom de optie 'Ontwikkelaars' is aangevinkt.
- (4) Druk op 'Opslaan'.



- (5) Klik in de balk bovenaan op 'Ontwikkelaars'.
- (6) Selecteer 'Word-invoegtoepassingen'.
- (7) Klik op '+' en ga in de verkenner naar de KATERN-stick.
- (8) Kies 'opties' en selecteer 'alle bestanden'. Selecteer 'KATERNverbeterhulp(v25)-Apple.dotm' en klik op 'OK'.
- (9) Zorg ervoor dat 'KATERNredactiehulp(v25)-Apple.dotm' is aangevinkt en klik op 'OK'.
- (10) Als er een beveiligingswaarschuwing verschijnt, klik dan op 'macro's inschakelen'.

In de balk bovenaan vind je nu de KATERN-werkbalk die actief blijft zolang WORD is geopend. Als je WORD opnieuw opstart, dan moet je enkel stappen 5-10 herhalen.